

CURRENT SYSTEM DOCUMENTATION

KPTC Scheduler

現行アプリケーション仕様書

ユーザー選択ログイン、確認付きドラッグ移動、動的試験室公開、origin・tamanegi分離配置を反映したAs-Is仕様

4 セッション権限	14+13 用途別配布ファイル	3か月 公開データ期間
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

この資料の基準
文書版 v5.0 / 更新日 2026-09-02 / 実装基準コミット 3f7f37a / ブランチ main


目的・ 現行版の識別

項目	現行版	説明
アプリ	KPTC Scheduler	旧Group WatcherをWeb向けに再設計
現行デモ内部	https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/schedule/	将来はorigin上の社内システム内
現行デモ外部	https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/calendar/	将来はtamanegi上で公開
実装基準	3f7f37a / main	2026-09-02
技術	Vite 8 / React 19 / TypeScript / PHP / SQLite	Node.jsはビルド時のみ
配布	dist-internal / dist-public	内部14、外部13ファイル
保存	origin SQLite + tamanegi単一JSON	外部DB・ 過去月履歴なし

- 管理者・ 一般ユーザーを選択し、パスワードは入力しません。
- 社内システムで本人確認済み为前提とし、origin直接URLを遮断します。
- ドラッグ移動は専用確認画面で確定前に内容を表示します。
- 公開室はJSON rooms配列から動的表示し、許可リスト外は公開しません。

02

全体構成と境界



項目	保存データ	公開範囲
origin画面/API	予定、ユーザー、種別、履歴、権限、セッション	社内認証または社内ネットワーク
origin SQLite	app_state / audit_logs / app_meta / auth_users	Web公開領域外
tamanegi受信	署名付き3か月JSONのみ	originからHTTPS POST
tamanegi JSON	室ID・ 名称・ 画像・ 説明・ 日付状態・ 期間・ 世代	個人情報なし
tamanegi画面	公開JSONの読取結果	ログイン不要、originへ接続しない

03

ログイン・セッション・権限

権限	権限	予立権限・試験・試験・試験	ユーザー権限	権限・権限
管理者 admin	可	可	可	可
一般 user	可	可	不可	不可
試験室 room	可	不可	不可	不可
ゲスト guest	可	不可	不可	不可

- 有効なadmin/userだけをプルダウン表示し、試験室アカウントは候補へ出しません。
- ゲストは専用ボタンから閲覧専用セッションを開始します。
- HttpOnly、SameSite=Strict、CSRF、アイドル30分・絶対12時間、auth_revision無効化を使用します。
- password_hash列は旧DB互換用で、現行ログインでは照合しません。

必須前提

選択者本人の確認は上位社内システムが担当します。originを社外・未認証利用者が直接開けないようにします。

画面一覧

画面ID	画面名	利用権限	主な機能
SCR-01	ユーザー選択	未ログイン	管理者・一般の選択、ゲスト入口
SCR-02	スケジュール	全権限	日週月、検索、グループ、権限別操作
SCR-03	ユーザー・予定種別	管理者	ユーザー・ID・権限・表示順、種別
SCR-04	操作履歴	管理者	変更者、内容、日時、取り消し
SCR-05	試験室空き状況	一般公開	rooms各室を?room=<ID>で切替

- 週表示は月曜から日曜の7列。小画面は横スクロールします。
- 長いユーザー名・試験室名は折り返し、予定ブロック最小高さは40.5pxです。
- 空き状況は新しいタブで開き、PAGE_URL設定で本番URLへ変更できます。


05

カレンダー表示仕様

	項目	内容
CAL-01	初期表示	現在日を含む週
CAL-02	日	前後1日
CAL-03	週	月曜始まり月-日。前後7日
CAL-04	月	月曜始まり42セル、最大4件+残件数
CAL-05	今日	今日 / 今週 / 今月へ戻る
CAL-06	グループ	すべて / 電気通信係 / 試験室
CAL-07	検索	ユーザー名・所属の部分一致
CAL-08	休日	土曜青、日曜・2026/2027祝日赤
CAL-09	複数日	開始日から終了日まで表示
CAL-10	カード	時刻、件名、種別色、メモ、非公開印、選択

予定登録・ドラッグ・複数操作

項目	説明
件名	必須
ユーザー	一般以上は他ユーザー・試験室も変更可
予定種別	休暇 / 機器点検 / 機器利用 / キャンセル待ち / 所内会議 / 出張・外出 / その他
日付	開始日・終了日。終了日は開始日以降
時間帯	時間指定 / 終日 / 午前9-12 / 午後13-17
メモ / 非公開	任意。非公開は印で、内容秘匿ではない



- Shift+クリックで複数選択。別予定・日付の通常クリックまたはEscで解除します。
- 右クリックとCtrl+C/V/Deleteで複数コピー・切取・貼付・削除できます。
- 日付のダブルクリックまたは右クリックで新規予定を作成します。

07

ユーザー・ 予定種別・ 表示順

項目	管理項目	権限
ユーザー	氏名、所属、内線、色、順序、アカウントID、権限、有効	管理者のみ
予定種別	名称、色、表示順	管理者のみ
所属	電気通信係 / 試験室	選択式
権限	管理者 / 一般 / 試験室	ゲストは固定入口

- ユーザーとログイン管理は一体です。
- 最後の有効な管理者を失う削除・無効化を防ぎます。
- 外部公開室は所属だけで決めず、room-configの許可リストで限定します。

共有保存・データモデル・履歴

データモデル	説明	共有項目
app_state	共有状態JSON 1行	members / schedules / categories / version
audit_logs	操作履歴・取消	actor / action / before / after / undone
app_meta	公開送信状態	pending / 失敗回数 / 最終成功
auth_users	候補と権限	username / member_id / role / enabled / revision


- version不一致はHTTP 409と最新状態を返し、黙って上書きしません。
- 管理者の取消も履歴化します。
- 公開送信失敗時も内部予定は確定し、pendingとして再送します。

試験室空き状況の生成・表示

予約予定	試験状態	表示
機器点検	maintenance	日付を隠して -
9:00-12:00だけ予約	afternoon_available	▼ = 午後空きあり
13:00-17:00だけ予約	morning_available	▲ = 午前空きあり
午前・午後とも予約	reserved	記号なし、濃灰、黒文字
該当なし	項目なし	日付表示、予約可

- 機器利用とキャンセル待ちを予約、機器点検をメンテナンスとして扱います。
- 当月を含む直近3か月だけを生成します。
- 全営業日が予約・点検なら月全体へ予約済み(キャンセル待ち)を重ねます。
- 画像は<室ID>.png、欠落時は名称先頭2文字を表示します。

公開対象室の動的設定



項目	内容
現在	m6 / m7 / m8。並び順もこの順
最大	32室
名称・説明	room-config上書き。未指定はスケジューラー名
画像	既定<ユーザーID>.png。安全なbasenameのみ
互換	受信はschema v1/v2、生成はv2

公開の安全
試験室所属だけでは公開せず、許可リストのIDだけを送ります。

署名付きJSON schema v2・ 再送・ 監視

項目	内容
生成	schemaVersion / sourceVersion / updatedAt / range / rooms / availability
rooms	id / name / image / description。1-32室、重複不可
署名	timestamp + 改行 + JSONを共有秘密でHMAC-SHA256
送信	HTTPS POST、時刻・ 署名、redirectなし
受信	最大128KiB、時刻差5分、署名、構造、世代
保存	0600一時ファイルからrenameで置換
再送・ 監視	5分publish、10分monitor、health 200/503


最小化
氏名、予定件名、メモ、履歴、内部アカウントを公開JSONへ含めません。

API・ CLI・ 環境設定

API	権限	用途
bootstrap	任意	候補 / 状態
login / guest / logout	POST	セッション
member-account	管理者+CSRF	ユーザー・ 権限
save	管理者・ 一般+CSRF	version保存
undo	管理者+CSRF	取消
receive / public / health	HMAC / 不要	受信・ 公開・ 鮮度
publish / monitor CLI	CLI	再送・ 監視
manage-auth-user CLI	CLI	初期アカウント

主要設定: KPTC_INTERNAL_SCHEDULER_DB / KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_ENDPOINT / PAGE_URL / SECRET / JSON / AUTH_IDLE_TIMEOUT / AUTH_ABSOLUTE_TIMEOUT

ビルド・配布・配置



用途	サーバー	保存先
内部Web	origin / Ubuntu 24.04	/opt/kptc-scheduler/internal/current
内部DB	origin	/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite
内部設定	origin	/etc/kptc-scheduler/
外部Web	tamanegi / Ubuntu 24.04	/opt/kptc-scheduler/public/current
公開JSON	tamanegi	/var/lib/kptc-availability/public-availability.json
外部設定	tamanegi	/etc/kptc-availability/

完成物を配布
サーバーへTSXやnode_modulesを置かず、作業用PCで作ったビルド後ファイルを一式アップロードします。

非機能・ 受入基準・ 改訂履歴

項目	受入基準	改訂
認証境界	上位認証 + 選択セッション	origin直接URL遮断
認可	APIで4権限判定	画面非表示だけに依存しない
更新	CSRF、version、SQLite取引	競合時再操作
公開連携	HMAC、時刻、サイズ、世代、原子的置換	共有秘密管理
可用性	再送、monitor、health	継続エラー監視
祝日	2026・ 2027静的定義	2028年以降更新

- check / test / build、全PHP、JSON実通信、healthを確認します。
- 4権限、日週月、複数操作、D&D;確認を実ブラウザーで確認します。
- roomsが許可リストと一致し個人情報がないことを確認します。

改訂: v4.0 (2026-08-30) ユーザー選択・ D&D;確認・ 分離配布。
v5.0 (2026-09-02) 動的公開室、許可リスト、schema v2、配布14+13、origin/tamanegiを反映。